

XENTRY WIS

Guía rápida

Gestión del producto XENTRY WIS, GSP/ORE, junio 2021

Mercedes-Benz Das Beste oder nichts.



Visión general de XENTRY WIS

Visión general de XENTRY WIS



Visión general de XENTRY WIS





Búsqueda de información más rápida

Apto para dispositivos móviles

Iniciación rápida gracias la continuación del concepto de manejo WIS



Selección de función

Área de visualización

Mercedes-Benz

6

XENTRY Portal XENTRY WIS			R II 🛆 🗉	
Vehículo: Ningún vehículo seleccionado		Ajustes de usuario		Al acceder por primera
«	Selección de búsqueda	Selección de idioma WIS MSS		vez a XENTRY WIS, está
Seleccionar vehículo	Número del documento	Idioma de diálogo:		predeterminado el idioma
WIS		Prioridad de idioma del documento		que cada usuario h <u>a</u>
HY MSS		Prioridad 1:		aiustado en el perfil
+ NAV_PLUS		Prioridad 2:		global del usuario
► WSM		XP Default 🗸		(=por defecto) como
Marcador		Prioridad 3:		idioma de la interfaz v
۵) XSF	Índice	Efectuar la búsqueda del documento sólo con prioridad 1		de los documentos.
		Versiones disponibles:		
		de, en, fr, es, pt, it, nl, da, sv, fi, el, en_US, no, tr, ja, hu, ru, cs, pl, bg, zh_CN, ro, sl, ko, sk		
		🗙 Cancelar 🗸 Guardar		
🕸 ? i				
© 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright		Oferente Configuración de privacidad Protección	de datos Indicaciones legales	

Configuración de

Todos los usuarios puede configurar el idioma que deseen para contenidos de interfaces y documentos en XENTRY WIS. Se han guardado los ajustes.



8



Mostrar la ficha de datos



9

Seleccionar la búsqueda "estándar"





2. Seleccionar el tipo de información

Lista de resultados

XENTRY WIS				
Vehículo: FIN: WDD205/)5045 C 250 Berlina, 274920, ******]			a	団
«	Selección de búsqueda > Estándar > Lista de resultados			
Seleccionar vehículo	Desmontar, montar el brazo de empuje ar35.20-p-0113lw modelo 205 modelo 213 (excepto 213.064/088/089/264/268/269) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989) modelo 293	1		0
WIS WIS	> Desmontar, montar la brida del semieje trasero y el rodamiento de contacto angular ar35.20-p-0130/w modelo 205, 253, 293	(1)		۲
AY MSS	Desmontar y montar la barra de acoplamiento derecha ar35.20-p-0011lw modelo 205 (excepto 205.064/086/087/264/286/387/486/487) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989/992/993)	(j)		0
+ NAV_PLUS	> Desmontar, y montar la articulación portante en el portarruedas (con el portarruedas montado) ar35.20-p-0116/w modelo 205 (excepto 205.386/387/486/487) modelo 213 (excepto 213.088/089/288/289) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989)	(j)		0
► WSM	> E Desmontar, montar el tirante ar35.20-p-01111w modelo 205 (excepto 205.064/086/087/264/286/287/364/386/387/486/487) modelo 213 (excepto 213.064/088/089/264/288/289) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989/992/993)	(1)		۲
Marcador	> Desmontar, montar el portarruedas ar35.20-p-0115lw modelo 205 (excepto 205.386/387/486/487) modelo 213 (excepto 213.064/088/089/264/288/289) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989) modelo 293	(1)		۲
SF XSF	> Desmontar y montar la barra de acoplamiento izquierda ar35.20-p-0010kv modelo 205 (excepto 205.064/086/087/264/286/287/364/386/387/486/487) modelo 253 (excepto 253.386/389/988/989/992/993) con motor 177, 264, 274, 276, 642, 651	(1)		۲
	> Desmontar, montar el brazo de caída ar35.20-p-0110lw modelo 205 (excepto 205.064/086/087/264/286/287/364/386/387/486/487) modelo 213 (excepto 213.064/088/089/264/288/289) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989)	(1)		۲
	> Desmontar y montar el brazo portamuelles y el apoyo de elastómero ar35.20-p-0114/w modelo 205 (excepto 205.386/387/486/487) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989/992/993)	1		۲
	> Desmontar y montar el cojinete elastómero del brazo portamuelles en el portaeje trasero ar35.20-p-3405kwi modelo 205 modelo 213 (excepto 213.0et//088/089/264/288/289) modelo 253 (excepto 253.388/389/988/989/992/993)	(1)		۲
M 0 .				
(화 ? i				

Información de documentos

Añadir marcador

Mostrar el documento

© 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright

Oferente | Configuración de privacidad | Protección de datos | Indicaciones legales



₩ 📶 🔳

Para un documento WIS puede haber indicaciones de seguridad. En ese caso, al acceder al documento se muestra una ventana con una indicación de seguridad. Adicionalmente, mediante un botón puede volver a mostrarse en cualquier momento el documento de indicaciones de seguridad.

Volver a acceder a la indicación de seguridad Lista de resultados **XENTRY Portal** Y XENTRY WIS Al desplazar el documento, 龠 啦 05045 C 2 0 Berlina, 274920, ****** ******] Vehículo: FIN: WDD205 los elementos de mando <u>Selección de búsqueda > Estándar > Lista de resultados</u> > Indicación 11 específicos de XENTRY WIS ¢ Indicaciones de peligro Seleccionar vehículo siguen estando disponibles Sección del documento: WIS WIS en la parte inferior de la Seleccionar \sim Se Mss ventana AR35.20-P-0130LW Desmontar, montar la brida del semieje trasero y el rodamiento de 11.04.2019 + NAV_PLUS contacto angular WSN 205, 253, 293 modelo Marcado A XSF Se muestra en el modelo 205 1 Brida del árbol primario trasero 2 Rodamiento de bolas oblicuo 4 Tornillos 5 Portarruedas ថ្ម័រ ? © 2021 Mercedes-Benz AG - Copyright Oferente | Configuración de privacidad | Protección de datos | Indicaciones legales

Guía rápida XENTRY WIS | GSP/ORE

Añadir marcador

Impresión PDF

Cambio de sec del documo	ción ento	Al seleccionar varios documentos, en la cabecera puede cambiarse entre dichos documentos
XENTRY Portal XENTRY WIS	oc	
Vehículo: FIN: WDD205	[05045 C 2 50 Berlina, 274920, ****** ******]	🚘 啦
«	Selección de búse eda > Estándar > Lista de resultados > Indicación > 1 >	2
Seleccionar vehículo	⚠ Indicacione, de peligro	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
WIS WIS	Sección del documento:	
₩ SS		
+ NAV_PLUS	AR40.10-P-1102A Desmontar y montar las ruedas comple	tas 30.06.2021
▶ wsm	modelo 205, 206, 213, 217, 222, 223, 238, 253, 257, 290, 293, 297	
Marcador		
♀ XSF	Indicaciones sobre modificaciones 08.04.2021 No está permitido el montaje en una rueda completa (1) de tornillos de rueda con diferentes recubrimientos. Operacional	ón de trabajo 4.
	1 Rueda completa 3 Elevador de rueda 4 Disco de freno cerámico 3	



Ayuda XENTRY WIS